

Οδηγίες Surround[®] για:

- ✓ σωστή διάλυση &
- ✓ ομοιόμορφη εφαρμογή

Προϊόν



1ο ΒΗΜΑ

Έλεγχος του βυτίου

Πριν ετοιμάσουμε το 1ο βυτίο με Surround[®] ελέγχουμε:

- ✓ τον **αναδευτήρα**
- ✓ το **φίλτρο του βυτίου ψεκασμού**
- ✓ τα **μπεκ ψεκασμού**

να είναι **καθαρά** και **απαλλαγμένα από τυχόν υπολείμματα** από φυτοφάρμακα (π.χ. χαλκό) ή λιπάσματα από **προηγούμενους ψεκασμούς**.



Φίλτρο βυτίου

2ο ΒΗΜΑ

Σωστή Διάλυση

Εάν το βυτίο ψεκασμού έχει σύστημα προ-διάλυσης (πεταλούδα) σκευασμάτων στο στόμιο του, όπως οι σύγχρονες τουρμπίνες ψεκασμού, η διάλυση του Surround[®] γίνεται εύκολα και γρήγορα με την ταυτόχρονη προσθήκη νερού πάνω στο φίλτρο (σίτα) που περιλαμβάνει το σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση:

- ξεκινάμε τη διαδικασία διάλυσης του Surround[®] αφού έχουμε προσθέσει στο βυτίο **τουλάχιστον 50 λίτρα νερού**,
- βάζουμε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης,
- προσθέτουμε το Surround[®] **ΣΙΓΑ - ΣΙΓΑ και ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗ**.



Σταδιακή προσθήκη του Surround[®]

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΑΔΕΙΑΖΟΥΜΕ το σάκο του Surround[®] ΑΠΟΤΟΜΑ και ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ μέσα στο βυτίο, γιατί δεν προλαβαίνει να διαλυθεί και «κάθεται» ως ίζημα στον πάτο του βυτίου, δημιουργώντας πρόβλημα στον ψεκασμό (φραγμένα μπεκ και σίτα, όχι ομοιόμορφος ψεκασμός κ.λπ.).

3ο ΒΗΜΑ

Καλή Ανάδευση


Η καλή διάλυση του Surround® προϋποθέτει σωστή ανάδευση στο βυτίο!

Κατά τη διάλυση και εφαρμογή του Surround® βάζουμε **πάντα** σε λειτουργία την ανάδευση του βυτίου.

Στους απλούς τύπους βυτίων - όταν δεν υπάρχει αναδευτήρας - είναι απαραίτητη η προμήθεια και η τοποθέτηση του, η οποία γίνεται με χαμηλό κόστος. Σε αυτά τα βυτία η «επιστροφή» μέσω της αντλίας δεν αρκεί για επαρκή ανάδευση. Ο αναδευτήρας συνδέεται με λάστιχο υψηλής πίεσης σε μία από τις παροχές της αντλίας του ψεκαστικού, ανακατεύοντας το διάλυμα με πολύ μεγαλύτερη πίεση.



Αναδευτήρας



Αναδευτήρας

Ανάδευση σε απλό βυτίο

4ο ΒΗΜΑ

Προσθήκη προσκολλητικού

Αφού προσθέσουμε την απαραίτητη ποσότητα Surround® συμπληρώνουμε το βυτίο με την **υπόλοιπη ποσότητα νερού πάντα ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗ** και προσθέτουμε το προσκολλητικό (BRANDT 719, HEADLAND GUARD).



5ο ΒΗΜΑ

Ψεκασμός για ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ άσπρο «φιλμ»

Φροντίζουμε ο ψεκασμός να γίνεται σε **ολόκληρο το δένδρο** και να **καλύπτεται συνολικά** η φυλλική του επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν ψεκάζουμε επιλεκτικά μόνο τα τμήματα που έχουν καρπό αφήνοντας το υπόλοιπο δένδρο αψέκαστο!

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ:

Διάμετρος μπέκ: **1 έως 1.5 mm**

Πίεση ψεκασμού: **15 - 25 Atm (bar)**

Να αποφεύγεται η χρήση μπέκ μεγαλύτερης διαμέτρου (π.χ. 2 ή 2,5 mm), για να μην υπάρχει απορροή του ψεκαστικού διαλύματος από το φύλλωμα των δένδρων.



Σωστή ομοιόμορφη, καθολική, επικάλυψη



Ανομοιόμορφη επικάλυψη

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Surround WP Crop Protectant A.A.D.A.: 14565 (Αριθ. πρωτ. τροφ. του φάσματος δράσης: 8070/196363/25.11.2019)



HellafarmAgro Χελλαφάρμ Α.Ε.
info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

